

ANTES DO PLANTIO

- Fazer análise do solo onde será implantado o vinhedo.
- Com o resultado da análise, fazer a interpretação e recomendação com um profissional capacitado.
- Fazer as correções necessárias no solo.

DURANTE O PLANTIO

- Ao receber as mudas, devem ser hidratadas, colocando suas raízes em água por 4 à 6 horas.
- Cuidado no preparo da cova para não usar adubo orgânico não curtido.
- Cortar as raízes em torno de 10cm de comprimento.
- As mudas devem ser plantadas com as raízes a uma profundidade de 2cm abaixo do nível do solo e após colocar 7cm de terra em volta da muda, para manter uma melhor umidade nas raízes.



- As raízes devem ficar uniformemente distribuídas em todas as direções na cova.
- Se possível, já deve ser amarrada em um tutor para o seu posterior crescimento.

APÓS O PLANTIO

- Em caso de falta de chuvas deve-se regar as mudas.
- Quando iniciar a brotação se pode começar a fazer tratamentos fitossanitários, quando necessário.
- Quando os brotos tiverem em torno de 10cm escolher os 2 mais vigorosos e bem posicionados e tirar os demais.
- Algum tempo depois se seleciona somente um dos brotos para condução, esse broto deve ser conduzido com um tutor para formação da planta.
- As adubações de cobertura devem iniciar quando o broto atingir 20cm, repetindo a cada 30 dias, usar adubos a base de Nitrogênio.
- Deve-se realizar limpeza manual de ervas daninhas em volta da muda, não pode ser usado herbicida para essa limpeza.
- Nessa limpeza, aos poucos, retira-se o excesso de terra de 7cm que foi colocado no plantio da muda.